





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

insst

Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo



FPSICO

FACTORES PSICOSOCIALES
MÉTODO DE EVALUACIÓN

Versión 4.1

Manual de instalación de la aplicación informática

Título:

Manual de instalación de la aplicación informática FPSICO versión 4.1. Método de evaluación de factores psicosociales

Autor:

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P

Edita:

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P.

C/ Torrelaguna 73, 28027 Madrid

Tel. 91 363 41 00, fax 91 363 43 27

www.insst.es

Maquetación:

Servicios Gráficos Kenaf, S.L.

C/ Continente, 21

28008 Madrid

Tel. 91 380 64 71

info@kenaf.es

Edición: Madrid, diciembre 2023

NIPO (en línea): 118-23-056-X

Hipervínculos:

El INSST no es responsable ni garantiza la exactitud de la información en los sitios web que no son de su propiedad. Asimismo la inclusión de un hipervínculo no implica aprobación por parte del INSST del sitio web, del propietario del mismo o de cualquier contenido específico al que aquel redirija

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado:

<http://cpage.mpr.gob.es>

Catálogo de publicaciones del INSST:

<http://www.insst.es/catalogo-de-publicaciones>



Índice

1. Introducción	4
2. Prerrequisitos de la aplicación	5
3. Instalación de la aplicación	6
3.1. Proceso de instalación	6
3.2. Teniendo instalado FPSICO 4.0	7
4. Clave de acceso a la aplicación	9
5. Modos de operación y funcionamiento de la aplicación	10
6. Copia de seguridad de la información de FPSICO 4.1	12
7. Tabla resumen de tipos de instalación	13



FPSICO

3

Introducción

Este documento es una guía en la que se explican los pasos y los procedimientos para las distintas modalidades de instalación de la aplicación FPSICO en su versión 4.1 (en adelante, FPSICO 4.1). Además, se especifican los requisitos de *software* y de *hardware* necesarios que deben cumplir los equipos para el correcto funcionamiento del programa, así como el procedimiento para realizar copias de seguridad del fichero en el que el programa almacena la información relativa a los estudios realizados.



FPSICO

4



Prerrequisitos de la aplicación

La [aplicación FPSICO 4.1](#) es un programa informático desarrollado para ser instalado y ejecutado bajo el sistema operativo Microsoft Windows. Para su correcto funcionamiento, cada uno de los ordenadores (en adelante, PC) en los que dicho programa esté instalado, o desde el que se acceda al programa, deberá cumplir con los siguientes requisitos de *software* y de *hardware*:

- Un PC con un sistema operativo Microsoft Windows 7 SP1 (versión 6.1.7601) o superior.
- No existen requerimientos específicos en cuando a la memoria RAM requerida.
- Espacio inicial mínimo de 100 MB para descargar el ZIP en el disco duro.
- “.NET Framework Runtime” versión 4.6.1 o superior.
- Una versión reciente del componente redistribuible del motor de base de datos de Microsoft Access.



FPSICO

5



Instalación de la aplicación

De forma genérica, se recomienda contar con el apoyo especializado del departamento de informática de la empresa para llevar a cabo el proceso de instalación de FPSICO 4.1, para garantizar que no se producen errores inesperados durante el mismo y para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación una vez instalada.

Para la instalación del programa, es necesario descargar el archivo comprimido "FPSICO.zip" en una ubicación de fácil acceso del PC en el que se desee instalarlo.

Seguidamente, el contenido de dicho archivo debe descomprimirse a una carpeta o directorio para poder iniciar el proceso de instalación de la aplicación. De esta forma, se obtienen los siguientes elementos:

- Directorio "DotNetFX461". En esta carpeta se encuentran los archivos necesarios para la instalación del componente ".NET Framework Runtime" en su versión 4.6.1, que es el entorno bajo el cual FPSICO 4.1 ha sido desarrollado y compilado.
- Directorio "MSAccessDBEng2007". Contiene el conjunto de componentes necesarios para la transferencia de datos entre FPSICO 4.1 y los archivos de base de datos Microsoft Office Access que utiliza la aplicación.
- "FPSIC04.1.msi". Se trata de un paquete de instalación ("Microsoft Installer") para instalar únicamente FPSICO 4.1 sin el componente ".NET Framework Runtime" y sin el motor de la base de datos. De forma genérica, no se recomienda su uso salvo situaciones particulares y previa verificación de que el resto de componentes están instalados en el PC de destino.
- "Setup.exe". Es el fichero que realiza una instalación completa tanto de FPSICO 4.1 como de los componentes adicionales requeridos para su correcto funcionamiento. Es el archivo que debe ejecutarse en la modalidad de instalación recomendada.


3.1. Proceso de instalación

Para la instalación de la aplicación junto con los componentes adicionales, se debe ejecutar el fichero "Setup.exe" haciendo clic sobre el mismo. De esta forma, se inicia un asistente que, paso a paso, realiza la instalación completa de FPSICO 4.1.






6





En una primera fase se instalan los componentes adicionales (“ .NET Framework Runtime” y el motor de la base de datos) y, al finalizar, se realiza la instalación del propio FPSICO 4.1¹.



El proceso de instalación que se inicia al ejecutar el archivo “setup.exe” instala la aplicación FPSICO 4.1 en la carpeta C:/Users/Administrador/AppData/Local/Programs/FPSICO 4.1, sin posibilidad de elegir otra. De esta forma se garantiza que existan permisos de administración para la lectura y la escritura, así como que la aplicación se instale junto con los componentes adicionales necesarios para su correcto funcionamiento. Se inicia un asistente que, paso a paso, realiza la instalación completa de FPSICO 4.1.

Antes de comenzar a utilizar la aplicación, se recomienda encarecidamente consultar en detalle el [Manual técnico y de uso](#).

¹ En caso de optar por ejecutar el fichero “FPSICO4.1.msi”, la primera fase de instalación de los componentes adicionales no tiene lugar y únicamente se instala FPSICO 4.1. Si los componentes adicionales no estuvieren previamente instalados en el PC, no se garantiza que sea posible acceder a FPSICO 4.1 ni que su comportamiento sea correcto.

3.2 Teniendo instalado FPSICO 4.0

La instalación de FPSICO 4.1 sobrescribe la versión 4.0 en caso de que ya estuviese instalada. Es decir, se borra la carpeta donde está instalada la versión 4.0, así como cualquier estudio que hubiese sido creado/importado en ella. Por ello debe realizarse previamente una copia de seguridad de los estudios existentes en la versión 4.0 y que se desean mantener en la versión 4.1. A tal efecto, se recomienda seguir los pasos descritos a continuación, contando con el apoyo técnico del departamento de informática.

1. Realizar una copia de seguridad desde la versión 4.0 de los estudios que se deseen importar a la versión 4.1. Este proceso está explicado en el apartado [C.3.8 del Manual técnico y de uso: exportación de estudios](#).
2. Adicionalmente, y como medida extraordinaria de seguridad, se recomienda acceder a la carpeta C:\Users\NOMBRE_USUARIO\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\INSST\FPSICO 4.0 y copiar el archivo "FPSICO.mdb", por si no se hubiese realizado correctamente el paso anterior.
3. Desinstalar la versión 4.0, bien a través de la opción Configuración -> Aplicaciones, o bien a través del antiguo Panel de control. Una vez completado el paso 2, borrar manualmente el contenido de la carpeta C:\Users\NOMBRE_USUARIO\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\INSST\FPSICO 4.0.
4. Instalar la versión 4.1.

Una vez finalizada la instalación de la versión 4.1, se deberá realizar la importación desde FPSICO 4.1 de aquellos estudios previamente guardados. El procedimiento de importación está explicado en el apartado [C.3.9 del Manual técnico y de uso: importación de estudios](#). Así mismo, también se pueden importar los estudios, siguiendo dicho procedimiento, del archivo "FPSICO.mdb" de la versión 4.0 (ver paso 2).



4

Clave de acceso a la aplicación

La clave de acceso por defecto para acceder al [manual de uso](#) y al perfil administrativo de la aplicación es: FPSIC04.1



FPSICO

9



Modos de operación y funcionamiento de la aplicación

Debe tenerse presente que FPSICO 4.1, en su programación interna, ha sido diseñado para ser instalado en un PC (instalación local) desde el que se administran y se contestan los cuestionarios.

A este respecto, FPSICO 4.1 no implementa una arquitectura cliente/a/servidor, es decir, no funciona como un servidor al que se puedan conectar los clientes/as para contestar el cuestionario y, por lo tanto, no contempla las concurrencias típicas de la arquitectura cliente/a/servidor, colas de espera, ni otras características propias de esta arquitectura. Así mismo, tampoco está diseñado para su uso en entornos virtualizados. En cualquiera de estas situaciones, podrían producirse errores no previstos en el normal funcionamiento de FPSICO 4.1.

No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones comentadas, FPSICO 4.1 puede usarse desde un recurso de red compartido, por ejemplo, una carpeta compartida en una red local interna. Para ello, se debe copiar manualmente la carpeta ubicada en C:/Users/Administrador/INSST/FPSICO 4.1 en el recurso de red elegido. A continuación, puede crearse un acceso directo al archivo "FPSICO4.1.exe" en los PC individuales de los posibles usuarios/as de la aplicación.

Se recomienda que este proceso se realice conjuntamente o con el apoyo del departamento de informática, para garantizar que no existan limitaciones de seguridad informática que impidan el correcto funcionamiento de la aplicación.

Con el fin de minimizar posibles interferencias, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los requisitos de *hardware* y de *software*, especialmente los componentes adicionales (".NET Framework Runtime" y motor de la base de datos), deben cumplirse y estar instalados tanto en el PC donde se ha instalado FPSICO 4.1 y que alberga la carpeta compartida como en los PC individuales de cada uno de los usuarios/as que vayan a acceder al cuestionario.
- Los PC de los usuarios/as que acceden a la ubicación de red en la que se halla FPSICO 4.1 deben tener permisos tanto de lectura como de escritura en dicha carpeta compartida.
- No deben existir mecanismos de seguridad informática (cortafuegos, etc.) que limiten la conexión y la comunicación entre los PC de los usuarios/as y el PC en el que se ubica FPSICO 4.1.



10



-
- Cuando se haya copiado manualmente la carpeta de la aplicación FPSICO 4.1 a una carpeta compartida de la red local interna, se recomienda probar previamente su funcionamiento, en especial el acceso simultáneo de varios/as usuarios/as y el registro correcto de los cuestionarios y respuestas introducidas. En función de los resultados obtenidos podría ser útil limitar el número de usuarios/as simultáneos/as escalonando, por ejemplo, el acceso al cuestionario en distintas fases o etapas temporales.

Con la finalidad de proteger la privacidad cuando se contesta el cuestionario, FPSICO 4.1 no incluye de forma nativa ningún control de acceso único al mismo, si bien existen mecanismos ajenos a la propia aplicación que pueden ser implementados por el departamento de informática con dicha finalidad.



Copia de seguridad de la información de FPSICO 4.1

La información relativa tanto a los estudios creados/importados en FPSICO 4.1 como a los cuestionarios contestados (es decir, todos los datos generados durante el uso habitual del programa) se almacena en el archivo "FPSICO.mdb". Dicho archivo se halla ubicado en la carpeta C:/Users/Administrador/INSST/FPSICO 4.1 donde se ha instalado la aplicación.

Es recomendable hacer copias de seguridad de dicho archivo que permitan, en caso de producirse errores o comportamientos imprevistos, recuperar la información relativa a los estudios y cuestionarios.

No se debe sustituir (sobrescribir) manualmente el archivo "FPSICO.mdb" de la versión 4.1 por otro procedente de la versión 4.0, ya que la aplicación no funcionaría correctamente. La opción recomendada para importar los estudios del archivo "FPSICO.mdb" correspondiente a la versión 4.0, es la descrita en el apartado [C.3.9 del Manual técnico y de uso](#).

En el caso de utilizar la aplicación en distintos PC/centros de trabajo, también se recomienda hacer copias de seguridad de este archivo antes de realizar la correspondiente exportación o importación de estudios para consolidar los datos procedentes de dos o más PC/centros (ver apartado [C.3.10 del Manual técnico y de uso](#): fusión de datos del "Manual de uso").



FPSICO

12



Tabla resumen de tipos de instalación

A continuación, se presentan de forma resumida las características más importantes que deben tenerse en cuenta al instalar FPSICO 4.1 en un PC individual y en una carpeta compartida de la red local interna.

- En el PC de cada usuario/a

Aspectos a considerar	Comentarios
Prerrequisitos (componentes de base de datos y “.NET Framework Runtime”)	Deben instalarse en cada PC a nivel individual.
Instalación mediante “Setup.exe”	El instalador no permite instalar el FPSICO 4.1 en una carpeta en la que no existan permisos de lectura y de escritura.
Arquitectura cliente/a/servidor	No aplica. Cada usuario/a tiene instalada una instancia de FPSICO 4.1. Es necesario fusionar las bases de datos de cada usuario/a en una única para poder hacer la valoración global de los riesgos.
Permisos	El usuario/a del PC debe tener permisos de lectura y de escritura en la carpeta donde FPSICO 4.1 está instalado.
Entornos virtualizados	La arquitectura de FPSICO 4.1 no está desarrollada para uso en entornos virtualizados.
Concurrencia de varios/as usuarios/as al contestar el cuestionario	No aplica.
Instalación mediante “FPSIC04.1.msi”	- No verifica que los prerrequisitos estén instalados ni que existen permisos de lectura ni de escritura en el PC del usuario/a. - Solo debería emplearse cuando se ha verificado que todos los requisitos anteriores se cumplen o son correctos.



FPSICO

13

- En una carpeta compartida de la red local interna

Aspectos a considerar	Comentario
Prerrequisitos (componentes de base de datos y ".NET Framework Runtime")	Deben instalarse tanto en la carpeta compartida del PC desde el que se comparte el FPSICO 4.1 como en los PC que acceden al mismo.
Instalación mediante "Setup.exe"	<ul style="list-style-type: none"> - No disponible, ya que solo se realiza una instalación local. - En su lugar, copiar manualmente la carpeta ubicada en C:/Users/Administrador/INSST/FPSICO 4.1 en la carpeta de red compartida que se desee. Crear accesos directos al archivo "FPSICO4.1.exe" de esta carpeta de red en los PC individuales de los usuarios/as.
Arquitectura cliente/a/servidor	La arquitectura de FPSICO 4.1 no soporta un funcionamiento cliente/a/servidor. No contempla concurrencias típicas de cliente/a/servidor, colas de espera, ni otras características típicas de dicha arquitectura.
Permisos	La carpeta compartida en la que se instala FPSICO 4.1 no debe tener restricciones de acceso a los usuarios/as, ni de lectura ni de escritura (para que los usuarios/as desde su PC puedan guardar los resultados de su cuestionario).
Entornos virtualizados	La arquitectura de FPSICO 4.1 no contempla su uso en entornos virtualizados.
Concurrencia de varios usuarios/as al contestar el cuestionario	<ul style="list-style-type: none"> - No está implementada. - FPSICO 4.1 avisa al usuario/a si la aplicación está momentáneamente ocupada realizando otras tareas
Instalación mediante "FPSIC04.1.msi"	<ul style="list-style-type: none"> - No disponible, ya que solo se realiza una instalación local. - En su lugar, copiar manualmente la carpeta ubicada en C:/Users/Administrador/INSST/FPSICO 4.1 en la carpeta de red compartida que se desee. - Crear accesos directos al archivo "FPSICO4.1.exe" de esta carpeta de red en los PC individuales de los usuarios/as. - No se recomienda esta vía salvo que se realice por personal técnico especializado.



FPSICO


14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

insst
Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo



FPSICO

FACTORES PSICOSOCIALES
MÉTODO DE EVALUACIÓN

Versión 4.1



AIP.29.8.23

